

# Singing Sea Blanket

(シンギング シー ブランケット)

デザイン: Johanna Lindahl / Mijo Crochet

翻訳: Hideka Ohashi

当パターンは個人使用目的のみに限らせていただきます。 商用利用をご希望の場合は、必ず Mijo Crochet にご連絡ください。



Ravelry ストア: <u>Johanna Lindahl Designs</u> | Etsy ショップ: <u>MijoCrochetDesigns</u> ブログ: <u>Mijocrochet.se</u> | Facebook: <u>Mijo Crochet</u> | Instagram: <u>@mijocrochet</u>



# 使用糸と用具:

### 使用糸:

Scheepjes Merino Soft (スーパーウォッシュ メリノ 50%、マイクロファイバー 25%、アクリル 25%、50 g/105 m)

色: 610 Turner × 3 玉

色: 612 Vermeer × 3 玉

色: 613 Giotto × 3 玉

2色で編みたい場合は各色を4玉ずつご用意ください。

**かぎ針:** 4.5 mm (日本サイズの 7.5/0 号)

マーカー (目数/段数リング) × 2

とじ針


はさみ



# 出来上がり寸法と形状:

Singing Sea ブランケットは長方形で、短辺を往復して編みます。

出来上がり寸法(ブロッキング後): 65 cm × 95 cm 程度(推 奨糸と推奨サイズの針を使用し、ゲージ通りに編んだ場合)。



## ゲージ:

長編み17目9段=10×10cm。

#### サイズ調整:

ブランケットのサイズは簡単に調整できます。

編み始めに作り目の鎖の数を増減すると、幅を調整できます(1段目を参照)。

長さは $7 \sim 10$ 段目の繰り返し回数を増減することで調整できます。

# 配色:

使用する糸の色は各段に括弧書きで記載しています。

**A色** - 612

B**色** -610

**C色** - 613

パターンの最後にも配色の一覧表を記載します。



# このパターンで使う編み方と略称:

目 目数 (Stitch)

鎖 鎖編み (Chain)

引抜 引き抜き編み (Slip Stitch)

細編み (Single Crochet)

長編み (Double Crochet)

# 日本語版の注意事項:

**略称+数字** 鎖 2 は鎖編み 2 目、長 1 は長編み 1 目。

**スキップ** 編まずに飛ばす。

その他補足説明は訳注として記載しています。

# ヒント:

- このパターンは往復編みで編みます。
- 1段編み終えるたびに、編み地を裏に返してください。
- 鎖編み1目で始まる段では、最初の鎖編み1目を**カウントしません**。
- 鎖編み3目で始まる段では、立ち上がりを長編み1目としてカウントします。
- []でくくった箇所は、その直後に記載した回数分繰り返します。
- | でくくった箇所は、その段の目数(編み終わった後)を示します。



# 編み方:

## 作り目(A色)


鎖 110 目を編みます。

ブランケットの幅を変える場合は、希望のサイズを偶数目で作り目してください。

## 1段目 (A色)

針から4つめの鎖に長1を編みます(スキップした鎖は長編み1目としてカウント)。 「次の鎖1に長1]を最後の鎖まで繰り返し、編み地を裏側に返します。

## |長編み×108|



## 2 段目 (A 色)

鎖 1 (立ち上がり。以降はカウントしない)、立ち上がりの根元の目に細 1、[次の長 1 に細 1]を最後の長編みまで繰り返します。

鎖3、針を外し、ループにマーカーを付けます。編み地を 返します。



|細編み×108|



## 3段目(B色)

**ヒント:**3つめの鎖(立ち上がりの一番上の目)にマーカーを付けておくと、次の段を編むときに目を見つけやすくなります。

前段の最初の細編みに針を入れ、B色の糸を引き出します。

鎖3 (立ち上がり。以降はすべて長編み1目としてカウント)、

[ 細 1 をスキップ、次の細 1 に長 1 、スキップした細 1 に長 1 (= 長 1 交差 1 になります)] を最後から 2 つめの細編みまで繰り返します。次の細 1 に長 1 を編み、編み地を返します。

|長編み×2、長編み1目交差×53|



#### 4 **段目(2 段目と同様)**(B 色)

鎖1、立ち上がりの根元の目に細1、[次の長1に細1]を 最後の長編みまで繰り返します。鎖3、針を外し、ループ にマーカーを付けます。編み地を返します。

| 細編み × 108 |



Copyright Mijo Crochet 2020. 当パターンと画像の無断複製・出版を禁じます。



## 5 段目 (A 色)

**ヒント:**3つめの鎖(立ち上がりの一番上の目)にマーカーを付けておくと、次の段を編むときに目を見つけやすくなります。

前段の最初の細編みに針を入れ、1つ前の色の糸を引き出します。

鎖3、「次の細1に長1]を最後の細編みまで繰り返し、編み地を返します。

## |長編み×108|



#### 6 **段目(2 段目と同様)** (A 色)

#### 7段目(B色)

**ヒント:** 3 つめの鎖(立ち上がりの一番上の目) にマーカーを付けておくと、次の段を編むときに目を見つけやすくなります。

前段の最初の細編みに針を入れ、1つ前の色の糸を引き出します。

鎖 3、[細 1 をスキップ、次の細 1 に長 1、スキップした細 1 に長 1 (=長 1 交差 1 になります)] を最後から 2 つめの細編みまで繰り返します。次の細 1 に長 1 を編み、編み地を返します。

|長編み×2、長編み1目交差×53|

Ravelry ストア: <u>Johanna Lindahl Designs</u> | Etsy ショップ: <u>MijoCrochetDesigns</u> ブログ: <u>Mijocrochet.se</u> | Facebook: <u>Mijo Crochet</u> | Instagram: <u>@mijocrochet</u>

Copyright Mijo Crochet 2020. 当パターンと画像の無断複製・出版を禁じます。



# 8**段目(2段目と同様)**(B色)

9 **段目(5 段目と同様)** (A 色)

10 **段目(2 段目と同様)**(A 色)

#### 11~106段目

7~10 段目までを以降 25 回繰り返します。

ブランケットのサイズを大きくしたい場合は、 $7 \sim 10$  段目を希望のサイズになるまで繰り返します。繰り返しの回数を指定の数より多くした場合は、糸の量も多く必要になりますので注意してください。

- 3色でブランケットを編む場合は、次ページの配色表に従ってください。
- 編地の模様が引き立つように、仕上げのブロッキング(水通し)を行うことをお勧め します。ブロッキングの方法については、ブログを参照してください。



段	色	段	色	段	色
1	A	38	С	75	В
2	A	39	В	76	В
3	В	40	В	77	С
4	В	41	С	78	С
5	A	42	С	79	В
6	A	43	A	80	В
7	В	44	A	81	A
8	В	45	С	82	A
9	A	46	С	83	В
10	A	47	A	84	В
11	В	48	A	85	A
12	В	49	С	86	A
13	A	50	С	87	В
14	A	51	A	88	В
15	В	52	A	89	A
16	В	53	С	90	A
17	A	54	С	91	В
18	A	55	A	92	В
19	В	56	A	93	A
20	В	57	С	94	A
21	С	58	С	95	В
22	С	59	A	96	В
23	В	60	A	97	A
24	В	61	С	98	A
25	С	62	С	99	В
26	C	63	В	100	В
27	В	64	В	101	A
28	В	65	C	102	A
29	С	66	С	103	С
30	С	67	В	104	С
31	В	68	В	105	A
32	В	69	С	106	A
33	С	70	С		
34	C	71	В		
35	В	72	В		
36	В	73	С		
37	С	74	С		